



**SimplyFatt2**  
(versione Network)

Versione 2.8.6

# **INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE**

# Indice Generale

<b>INSTALLAZIONE / DISINSTALLAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<i>Installazione su Apple Macintosh</i>	<b>3</b>
<i>Installazione su Microsoft Windows</i>	<b>4</b>
<i>Disinstallazione su Apple Macintosh</i>	<b>5</b>
<i>Disinstallazione su Microsoft Windows</i>	<b>6</b>
<b>CONFIGURAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<i>Configurazione della postazione Server su Mac</i>	<b>7</b>
<i>Configurazione della postazione Client su Mac</i>	<b>8</b>
<i>Configurazione della postazione Server su Windows</i>	<b>9</b>
<i>Configurazione della postazione Client su Windows</i>	<b>10</b>
<b>UTENTI E PRIVILEGI .....</b>	<b>11</b>
<b>LICENZA D’USO .....</b>	<b>12</b>
<b>REQUISITI MINIMI .....</b>	<b>14</b>
<i>Per MacOS</i>	<b>14</b>
<i>Per Windows</i>	<b>14</b>
<b>CONTATTI E SUPPORTO .....</b>	<b>14</b>


# INSTALLAZIONE / DISINSTALLAZIONE

Il software è disponibile in due versioni differenti, una per sistemi Apple Macintosh e una per sistemi Microsoft Windows, quindi bisogna prestare attenzione e procurarsi la versione corretta per il proprio sistema operativo.

Per utilizzare la versione Network di SimplyFatt occorre decidere quale postazione deve essere utilizzata come **Server** per condividere i dati e quali saranno invece le postazioni **Client** che si dovranno collegare alla postazione server per attingere ai dati. Non è necessario avere una postazione server dedicata con un sistema operativo in versione server, si può configurare una postazione server su un normalissimo Mac o PC su cui si lavora abitualmente con gli altri software, inoltre la stessa postazione server può essere utilizzata per inserire i dati con SimplyFatt.

## Installazione su Apple Macintosh

- scaricare il programma dal sito <http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html>
- se non si apre automaticamente aprire con un doppio click il file SimplyFatt2.dmg
- per installare effettuare un doppio click sull'icona dell'installer e seguire le istruzioni a video:



Se si effettua l'upgrade dalla versione SimplyFatt 1 Network alla versione 2 Network è necessario, prima di avviare l'installazione, disinstallare il vecchio db server (Realserv) solo sulla postazione server. Conclusa l'operazione procedere con la nuova installazione seguendo le istruzioni sopra riportate.

## Installazione su Microsoft Windows

- scaricare il programma sul sito <http://www.lucanasoft.com/it/simplyfatt/simplyfatt.html>
- aprire con un doppio click il file scaricato SimplyFatt2Installer.exe e procedere con l'installazione




Al termine dell'installazione sarà posizionata automaticamente l'icona del programma sulla scrivania così sarà più facile trovare ed avviare il programma. L'applicazione si può avviare anche dal menù Start->Tutti i Programmi->SimplyFatt2

## Disinstallazione su Apple Macintosh

Per disinstallare SimplyFatt2 occorre aprire la cartella Applicazioni, individuare l'icona del programma SimplyFatt2 e trascinarla nel cestino

Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:

- dal Finder usare il comando di menù **Vai > Vai alla cartella** (⇧+cmd+G)
- inserire il seguente percorso: **~/Library/Application Support/**



- cliccare sul pulsante **Vai** per aprire il percorso indicato
- individuare e trascinare sul cestino l'intera cartella: **SimplyFatt**
- svuotare il cestino

### Disinstallazione SimplyFatt Network:

Sulla postazione server della versione Network occorre avviare il programma di disinstallazione che si trova nella cartella **Applicazioni > CubeSQL > Uninstaller > Remove Server**


Questa operazione va eseguita solo sulla postazione server per rimuovere completamente il software CubeSQL che consente la condivisione dei dati di SimplyFatt2.

Sulle postazioni client non è necessaria nessuna ulteriore disinstallazione oltre quella prevista per rimuovere l'applicazione su esposta.

## Disinstallazione su Microsoft Windows

Per disinstallare SimplyFatt2 occorre :

- aprire il pannello di controllo: **Programmi e Funzionalità** (Win7 o sup) o **Installazione Applicazioni** a seconda della versione di Windows utilizzata
- con il pulsante destro del mouse cliccare sul nome del programma **SimplyFatt2** e selezionare il comando **Disinstalla/Cambia** o cliccare se compare sul pulsante **Cambia/Rimuovi**



Per una disinstallazione approfondita e per rimuovere anche il file dati azienda, i modelli di stampa personalizzati e le preferenze del programma procedere nel modo seguente:

- aprire la cartella programmi: **C:/Programmi/** o se si usa un sistema a 64bit aprire la cartella **C:/Programmi (x86)/**
- individuare e trascinare nel cestino la cartella: **SimplyFatt**
- svuotare il cestino

### Versione Network:

Sulla postazione server della versione Network occorre disinstallare un ulteriore pacchetto software:

#### CubeSQL per SimplyFatt Network

Questa operazione va eseguita solo sulla postazione server per rimuovere completamente il software CubeSQL che consente la condivisione dei dati di SimplyFatt2 sulle postazioni client non è necessaria questa ulteriore disinstallazione.




# CONFIGURAZIONE

## Configurazione della postazione Server su Mac

Al primo avvio il programma chiederà d’inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).

Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server che condivide i dati di SimplyFatt.



Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alla stessa rete LAN dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server Locale:

- **Server:** lasciare il campo vuoto
- **Utente:** è il nome utente
- **Password:** la password dell’utente

Di default viene creato in automatico dal server l’utente amministratore con nome “**admin**” e password “**admin**”, è consigliabile cambiare subito la password amministratore appena possibile, il nome dell’utente amministratore non può essere cambiato.

Alla prima connessione il programma richiederà l’installazione del software CubeSQL indispensabile per condividere i dati del programma in rete:




Sulla postazione server è necessario verificare la configurazione di un eventuale firewall sia software che hardware e permettere il traffico in entrata e uscita sulla porta TCP 4430 per consentire l'accesso alle postazioni client.

La postazione server è l'unica abilitata ad eseguire e ripristinare i backup, nonché a configurare le impostazioni di backup automatico nelle preferenze.

## Configurazione della postazione Client su Mac

Sulle postazioni client è sufficiente installare il programma e dopo il primo avvio verrà chiesto d'inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).

Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l'utente e collegarsi quindi al server locale che condivide i dati di SimplyFatt.



Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alla stessa rete LAN dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server Locale:


- **Server:** indicare l'indirizzo IP/URL locale della postazione server, in alternativa è possibile individuare facilmente le postazioni attive nella rete locale usando il pulsante "Cerca...". Si ricorda che la funzione di ricerca è efficace solo se sulla postazione server è aperto il programma SimplyFatt
- **Utente:** è il nome utente
- **Password:** la password dell'utente



## Configurazione della postazione Server su Windows

Al primo avvio il programma chiederà d’inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).


Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l’utente e collegarsi quindi al server che condivide i dati di SimplyFatt.



Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alla stessa rete LAN dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server Locale:

- **Server:** lasciare il campo vuoto
- **Utente:** è il nome utente
- **Password:** la password dell’utente

Alla prima connessione il programma richiederà l’installazione prima del software Apple Bonjour e poi del software CubeSQL indispensabile per condividere i dati del programma in rete:



Di default viene creato in automatico dal server l’utente amministratore con nome “**admin**” e password “**admin**”, è consigliabile cambiare subito la password amministratore appena possibile, il nome dell’utente amministratore non può essere cambiato.


Sulla postazione server è necessario verificare la configurazione di un eventuale firewall sia software che hardware e permettere il traffico in entrata e uscita sulla porta TCP 4430 per consentire l'accesso alle postazioni client.

La postazione server è l'unica abilitata ad eseguire e ripristinare i backup, nonché a configurare le impostazioni di backup automatico nelle preferenze.

## Configurazione della postazione Client su Windows

Sulle postazioni client è sufficiente installare il programma e dopo il primo avvio verrà chiesto d'inserire il numero di serie, tale seriale sarà uguale per tutte le postazioni sia client che server (il seriale della versione di SimplyFattNet inizia con le lettere LSN2).


Una volta immesso il numero di serie della versione di rete il programma aprirà automaticamente ad ogni avvio del programma la finestra di login per autenticare l'utente e collegarsi quindi al server che condivide i dati di SimplyFatt.



Per una connessione al server locale che condivide i dati solo ai dispositivi collegati alla stessa rete LAN dove è collegata anche la postazione server è necessario accertarsi di aver selezionato il tab Server Locale:

- **Server:** indicare l'indirizzo IP/URL locale della postazione server, in alternativa è possibile individuare facilmente le postazioni attive nella rete locale usando il pulsante "Cerca...". La prima volta che si utilizza la ricerca potrebbe essere richiesta l'installazione del software Apple Bonjour. Si ricorda che la funzione di ricerca è efficace solo se sulla postazione server è aperto il programma SimplyFatt
- **Utente:** è il nome utente
- **Password:** la password dell'utente

# UTENTI E PRIVILEGI



Una volta effettuato il login come utente amministratore è possibile creare nuovi utenti ed impostare i relativi privilegi di lettura e scrittura per ogni singolo archivio dati gestito dal programma.

Per aprire la finestra di gestione degli utenti e privilegi bisogna usare il comando da menù Archivio->Utenti e Privilegi..., il comando funziona solo con l'utente amministratore Admin, la configurazione degli utenti può avvenire da qualsiasi postazione sia client che server.

Per creare un nuovo utente bisogna usare il pulsante “+” in basso e sinistra se invece si desidera cancellarlo occorre prima evidenziarlo con un click nell'elenco e poi usare il pulsante “-”.

Il primo utente è sempre quello Admin che ha tutti i privilegi di lettura e scrittura attivi e non è possibile modificarli, inoltre anche il nome “Admin” non è modificabile, l'unica cosa che si può cambiare è la password associata all'utente amministratore.

Per modificare i dati di un utente esistente basta effettuare un doppio click sul nome dell'utente desiderato. Una volta selezionato un utente nell'elenco verranno visualizzati nella parte destra della finestra tutti i privilegi associati a questo. Le modifiche apportate ai privilegi di un utente avranno effetto solo al successivo login di tale utente.

Per ogni utente diverso da Admin è possibile assegnare l'accesso ad una singola azienda, in questo modo l'utente non avrà la possibilità di accedere ad altre aziende.

Non ci sono limiti alla creazione di nuovi utenti.

# LICENZA D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.

USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA D'USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI, NON USATE IL SOFTWARE E RESTITUITELO AL LUOGO D'ACQUISTO, DOVE VI VERRA' INTERAMENTE RIMBORSATO.

Il programma "SimplyFatt" fornito con questa Licenza viene concesso in uso, non venduto, dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone per essere usato esclusivamente secondo quanto stabilito da questa Licenza d'uso, e la Lucanasoft di Vincenzo Azzone si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente. L'acquirente è proprietario del supporto sul quale il Software viene registrato, ma la Lucanasoft di Vincenzo Azzone o i licenzianti conservano la proprietà di tutte le copie del Software stesso.

1. Licenza d'uso. Questa Licenza d'uso da diritto a:

a) Usare una copia del Software su un solo computer alla volta. "Usare" il Software significa che il Software viene caricato o nella memoria temporanea (per esempio la RAM) o installato nella memoria permanente (per esempio un disco fisso) di un computer.

b) Fare una copia del Software nel formato utilizzabile dalla macchina esclusivamente come copia di salvataggio. Come espressa condizione di questa Licenza, si fa obbligo di riprodurre su ogni copia l'avviso riguardante i diritti d'autore della Lucanasoft di Vincenzo Azzone e altri eventuali diritti di proprietà riportati sull'originale fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone.

c) Cedere permanentemente il Software e tutti i diritti contenuti in questa Licenza d'uso a terzi, fornendo a detti terzi tutte le copie del Software concesso in Licenza, insieme ad una copia di questa Licenza d'uso e di tutto il materiale scritto che accompagna questo Software, a patto che i terzi leggano e accettino i termini e le condizioni di questa Licenza d'uso.

2. Limitazioni. Il Software è oggetto di segreto industriale nella forma interpretabile dall'uomo, e per proteggerlo, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, viene fatto divieto di ANALIZZARE INTERNAMENTE, DECOMPILARE O DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL SOFTWARE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA MACCHINA. VIENE FATTO DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE AFFITTARE NOLEGGIARE O CREARE PRODOTTI DERIVATI BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.

3. Termine. Questa Licenza d'uso è in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di termine. Questa Licenza d'uso decade immediatamente senza onere di comunicazione da parte della Lucanasoft di Vincenzo Azzone o di decisione giudiziale qualora venga meno una delle osservanze ivi prescritte. Se raggiunta la condizione di termine si dovranno distruggere il Software, tutto il materiale scritto e tutte le sue copie. Le sezioni 6, 7 e 8 rimarranno valide oltre qualsiasi termine.

4. Password. il Software concesso in Licenza d'Uso contiene caratteristiche protette da password. Non viene concessa alcuna autorizzazione ad inserire, rimuovere o modificare password e solamente la Lucanasoft di Vincenzo Azzone è autorizzato ad inserire, rimuovere o modificare le password.

5. Tutela alla normativa sull'esportazione. Né il Software, né alcun prodotto direttamente ricavato da questo può o potrà essere spedito, trasferito o riesportato direttamente o indirettamente nei paesi vietati dalla legge di regolamentazione delle esportazioni Italiana né tantomeno si potranno violare le norme ivi contenute o usare il Software per scopi proibiti.

6. Garanzia limitata. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone garantisce:

Che il Software così come viene fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone è conforme nella sostanza alle specifiche per il Software pubblicate dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone. La responsabilità della Lucanasoft di Vincenzo Azzone è l'unico ed esclusivo rimedio, secondo gli articoli della garanzia di cui sopra, saranno limitati, a discrezione della Lucanasoft di Vincenzo Azzone alla sostituzione del supporto, alla restituzione del prezzo di acquisto o alla riparazione o sostituzione del Software.

QUESTA GARANZIA LIMITATA É L'UNICA GARANZIA FORNITA DALLA LUCANASOFT DI VINCENZO AZZONE E LA LUCANASOFT DI VINCENZO AZZONE E I SUOI LICENZIANDI RINNEGANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E A TUTTO IL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA, PER CUI LA SUDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.

7. Limitazione risarcimento danni e rimedi. In nessun caso la Lucanasoft di Vincenzo Azzone e i suoi amministratori, dirigenti, impiegati o affiliati, saranno ritenuti responsabili per qualunque danno conseguente, incidentale, indiretto o speciale (compresi, senza limitazione, i danni per perdita di profitti, interruzione di rapporti di lavoro, perdita di dati e simili), prevedibili o meno, derivati dall'uso o dall'inabilità all'uso del Software o del materiale scritto di accompagnamento, anche se la Lucanasoft di Vincenzo Azzone o un suo rappresentante è stato informato della possibilità di tali danni. La responsabilità della Lucanasoft di Vincenzo Azzone per qualsiasi danno dovuto a cause di varia natura sarà in ogni caso limitata al costo del software che ha causato il danno.

QUESTA LIMITAZIONE NON VERRA' APPLICATA NEL CASO DI DANNI ALLA PERSONA SOLTANTO NEL CASO SPECIFICO E NELLA MISURA IN CUI LA GIURISDIZIONE LOCALE RICHIEDA TALE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER DANNI O INCIDENTI CONSEGUENTI, PER CUI LA SUDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.

8. Generale. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone può risolvere la presente licenza d'uso, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite. In tal caso l'utente è tenuto a distruggere tutte le copie del prodotto software (incluse le parti componenti) in suo possesso. Le presenti condizioni sono soggette alla legge italiana. Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Matera.

## REQUISITI MINIMI

### Per MacOS

- Un Macintosh con almeno un processore PowerPC o Intel
- MacOSX 10.4.x o successive, (per SimplyFatt Network e solo per la postazione server e richiesto almeno MacOSX 10.5 o successive)
- Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
- Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
- Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

### Per Windows

- Un Pc con un qualsiasi processore Intel Pentium compatibile o versioni superiori.
- Microsoft Windows 2000/NT/XP/Vista/7/8
- Monitor con risoluzione di almeno 1024x768 pixel
- Almeno 512 Mb di memoria RAM liberi.
- Un disco rigido con almeno 200 Mb di spazio libero.

## CONTATTI E SUPPORTO



Lucanasoft di Vincenzo Azzone.

e-mail: [info@lucanasoft.com](mailto:info@lucanasoft.com)

Web: <http://www.lucanasoft.com/>